

FISIONUTRIZIONE VEGETALE

POMODORO DA MENSA



PER VIA FOGLIARE

FASI FENOLOGICHE DI INTERVENTO	PRODOTTI	DOSI X Q.le acqua	Note
<u>POST TRAPIANTO</u>	SUGAR START MICROAMIN IZ 612 ASCOCIN	3 kg 2 kg 1 kg	* Da ripetersi a 15 gg dal 1° trattamento
<u>PRIMA FIORITURA :</u>	SUGAR START MICROAMIN IZ 612 MAGNESIUM FARM	3 kg. 2 kg. 3 kg.	* Da ripetere a valutazione tec- nica di campo
<u>INGROSSAMENTO FRUTTI :</u>	GREEN LIFE 20.20.20 ASCOCIN CALCIUMFARM	3 kg. 1,5 kg. 3 kg.	* Da ripetere a valutazione tec- nica di campo
<u>DA INGROSSAMENTO DEI FRUTTI A MATURAZIONE :</u>	SUGAR START MICROAMIN IZ 612 CALCIUM FARM	4 kg. 2 kg. 3 kg.	* Da ripetere a valutazione tec- nica di campo

FISIONUTRIZIONE VEGETALE

POMODORO DA INDUSTRIA



PER FERTIRRIGAZIONE

FASI FENOLOGICHE DI INTERVENTO	PRODOTTI	DOSI X Ha	Note
<i>POST - TRAPIANTO :</i>	BONUS 30.15.10 ECOAMIN	70 kg. 50 kg.	
<i>A 40 - 60 GIORNI :</i>	BONUS 13.40.13 ECOAMIN	50 kg. 20 kg.	
<i>INIZIO MATURAZIONE :</i>	BONUS 8.5.45 ECOAMIN	50 kg. 20 kg.	

Complessivamente vengono apportati in modo frazionato e completamente disponibili alle radici circa 30-35 unità di azoto, 30-40 unità di fosforo e 65-80 unità di potassio, il tutto veicolato da un formulato organico (POLIPEPTIDI e AMINOACIDI) con alto contenuto di sostanza organica con elevato rapporto C/N.

Questi apporti sono quindi da prevedere sin dal momento della preparazione del terreno, sono, infatti, da considerare come frazione delle unità FERTILIZZANTI TOTALI PIANIFICATE.

PER VIA FOGLIARE

FASI FENOLOGICHE DI INTERVENTO	PRODOTTI	DOSI X Q.le acqua	Note
<i>POST TRAPIANTO :</i>	FULL GREEN 30.15.10 MICROAMIN IZ 612	500 gr. 200 gr.	* Per superare le crisi di trapianto
<i>PRE-FIORITURA :</i>	FULL GREEN ERGOBOR L. MICROAMIN IZ 612	500 gr. 100 gr. 200 gr.	* 1 - 2 interventi in funzione della cultivar
<i>DA INGROSSAMENTO BACCHE A PRE RACCOLTA :</i>	CALCIO MAGNESIO FITOVITAL <i>Alternato a :</i> GREEN LIFE 8.5.45 FITOVITAL	800 /100 gr. 200 gr: 5 kg. 3 kg.	* 2 - 3 trattamenti per prevenire il marciame apicale * 2 trattamenti per incrementare il grado brix e difesa colpo di calore